

1С:Предприятие 8

**«Интеграция «ДАЛИОН_Управление магазином.ПРО, ред. 2.0.20.25» с сервисом
HEADO»**

Руководство пользователя

2022 г.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ХЭДО»

ОГРН 1116600038390

ИНН 6671171252

КПП 667101001)

620014, город Екатеринбург, улица Добролюбова, дом 2Д, этаж 1/офис 8,

Линия консультаций: 8-800-700-1556

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ.....	2
СОДЕРЖАНИЕ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	4
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ	5
СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИЯ	6
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДАЛИОН_УПРАВЛЕНИЕ МАГАЗИНОМ.ПРО», РЕДАКЦИЯ. 2.0.20.25.....	7
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА HEADO.....	8
Ключ heado	8
Добавить	8
Удалить	8
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ВЫГРУЗКА ДАННЫХ.....	9
Первичная выгрузка	9
НАСТРОЙКА ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ ПО РАСПИСАНИЮ.....	10
Выгрузка номенклатуры.....	10
Выгрузка запасов	10

НАЗНАЧЕНИЕ

Расширение интеграции с сервисом HEADO является расширением типовой конфигурации «ДАЛИОН_Управление магазином.ПРО», редакция. 2.0.20.25, предназначен для интеграции типовой конфигурации «ДАЛИОН_Управление магазином.ПРО», редакция. 2.0.20.25, с сервисом HEADO.

Расширение реализует функции:

- Хранение данных авторизации для аккаунта HEADO. Одна база данных может быть интегрирована с одним аккаунтами HEADO.
- Передача справочника номенклатуры: Наименование, Иерархия, Вид Товара, Категория Товара, ставка НДС, Код товара, ШК, Минимальный остаток (если установлен).
- Передача данных о запасах в разрезе торговых точек HEADO: Остатки, Розничные цены, Закупочная цена (из последнего документа прихода).
- Автоматическое обновление данных по расписанию с использованием регламентных заданий.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Требования к ПО и версия платформы "1С:Предприятие 8.3" определяются функционалом расширяемой конфигурации «ДАЛИОН_Управление магазином.ПРО», редакция. 2.0.20.25.

СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИЯ

Расширение разрабатывается и распространяется под лицензией GNU General Public License v3.0. Код открыт, можно копировать и распространять кому угодно, но также выкладывать в общий доступ с открытым кодом.

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДАЛИОН_УПРАВЛЕНИЕ МАГАЗИНОМ.ПРО», РЕДАКЦИЯ. 2.0.20.25.

В разделе Конфигурация в режиме конфигуратора перейдите выбрать пункт: Сравнить, объединить с конфигурацией из файла(рис. 1)




Рисунок 1. Администрирование.

Выбрать файл cf (рис. 2)




Рисунок 2. Выбор файла конфигурации.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА HEADO




Рисунок 3. Окно первоначальной настройки Heado.

Ключ heado – добавление нового аккаунта Heado (необходимо получить в личном кабинете Heado.ru).

Добавить – добавление торговой точки (далее ТТ).

Удалить – удаление торговой точки.

В колонке Store ext id необходимо указать идентификатор ТТ из личного кабинета Heado.ru

После внесения всех изменений необходимо записать настройки.




Рисунок 4. Ввод нового ключа и добавление торговых точек.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ВЫГРУЗКА ДАННЫХ

Первичная выгрузка – выгружает всю номенклатуру в HEADO и сбрасывает остатки по всем ТТ.




Рисунок №5. Первичная выгрузка

НАСТРОЙКА ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ ПО РАСПИСАНИЮ

Чтобы настроить выгрузку по расписанию, в разделе HEADO перейдите в консоль заданий (рис.3).

Выгрузка номенклатуры

Чтобы настроить выгрузку номенклатуры по расписанию, выбираем «HEADO прайс», и задаем расписание




Рисунок №6. Настройка выгрузки номенклатуры по расписанию.

Выгрузка запасов

Чтобы настроить выгрузку запасов по расписанию, выбираем «HEADO остатки», и задаем расписание




Рисунок №7 Настройка выгрузки остатков по расписанию.